Prijenos među skladištima - međuskladišnica

Zadnje ažurirano30/08/2023 11:44 am CEST

Uputa se odnosi na situaciju kad imamo više skladišta i želimo napraviti prijenos zaliha robe iz jednog skladišta u drugo.

1

U modulu **Poslovanje > Zalihe** kliknemo **Novo**

- ako odaberemo **Primka** u polju **Podvrsta prometa** odaberemo **Sa skladišta**
- ako odaberemo **Izdavanje** u polju **Podvrsta prometa** odaberemo **U skladište**

2 **Datum**: taj podatak utječe na prikaz stanja zaliha na dan i kartice artikala.

3 **Broj**: program samostalno numerira unutar poslovne godine što je određeno datumom te broj **ne možemo mijenjati.**

4 **Stranka**: ako unesemo stranku, program nam kod potvrđivanja pripremi **otpremnicu.**

5 **Opis**: unesemo opis dokumenta (taj se podatak prenese u opis kartice artikla).

6 **% rabata**: rabat se odnosi na cjelokupni prijenos.

7 **Iz Skladišta**: odaberemo skladište iz kojega prenosimo količine.

8 **U Skladište**: odredimo skladište u koje prenosimo količine.

9

Artikl: odaberemo iz padajućeg izbornika.

- ako želimo prikaz artikala samo iz zaliha, u tom slučaju upišemo znak # (ljestve) ispred pojma za pretragu (npr. #kutija)

10 **Količina**: unesemo količinu koji prenosimo u drugo skladište.

11 **% popusta**: unesemo postotak popusta ako postoji.

12

Prodajna cijena: ako je prodajna cijena već upisana u šifrarniku artikala, u tom se slučaju ne računa cijena, nego marža

- ako je pak na artiklu unesena marža bez prodajne cijene, računa se prodajna cijena. Prodajna cijena ne uključuje iznos PDV-a.

13 **Vrijednost**: prikaz nabavne vrijednosti.

14

Klikom na znak ⊕ dodajemo artikl.

- Uređivanje retka moguće je klikom na ikonu na retku artikla.
- Brisanje retka moguće je klikom na ikonu na kraju retka.

15 Prijenos **spremimo**, odnosno **potvrdimo**.

16 Pomoću polja **Ispiši** možemo ispisati **prijenos među skladištima** (međuskladišnicu), odnosno primku i izdavanje.



> Neovisno o tome koju vrstu prometa odaberemo, program **automatski pripremi drugu odgovarajuću vrstu prometa.**
>
> Konkretno to znači da, ako radite primku sa skladišta, potvrdom tog prometa program će automatski pripremiti promet izdavanje iz skladišta, a ako radite izdavanje iz skladišta, automatski će se pripremiti promet primke u skladište.